

## KALICI KATETERDEN İDRAR ÖRNEĞİ ALMA BECERİSİ ÖĞRENİM REHBERİ

### Kişisel Bilgiler

Ad – Soyad : Öğrenci Numarası :  
Uygulama Tarihleri :  
Uygulama :

- Yetersiz:** Basamağın hiç uygulanmaması ya da sırasında, doğru uygulanmaması.
- Geliştirilmesi Gerekir:** Basamağın doğru ve sırasında uygulanması, fakat eksikliklerin olması, eğiticinin hatırlatmasına gerek duyulması.
- Yeterli:** Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve sırasında uygulanması.

İşlem Sırası	İşlem Basamakları	1	2	3	4	5
1.	Hastaya kendini tanıtmak					
2.	Hastanın kimliğini doğrulamak					
3.	Hasta/ hasta ailesine işlem hakkında bilgi verilmesi					
4.	Malzemelerin hazırlama					
5.	Ellerini yıkama					
6.	Hastanın mahremiyetinin korunması, paravan/ perde çekilmesi, oda içindeki ziyaretçileri dışarı çıkarılması					
7.	Eldivenleri giyme					
8.	Kataterin klempleme ve 30 dk. bekleme					
9.	Katateri kolay ulaşılabilmek için hastaya uygun pozisyon verme (Kadın hastaya dorsal rekümbent, erkek hastaya supine pozisyonu verme)					
10.	İdrar torbasının tüpü üzerindeki özel giriş yerini antiseptik pamuk tampon ile silme					
11.	Enjektör ile idrar torbasının tüpü üzerindeki özel giriş yerine 45° açı ile girme					
12.	Yeterli miktarda idrarı enjektöre çekme (Yaklaşık 3 ml)					
13.	Steril idrar kabını kapağını açma					
14.	Steril idrar kabının kapağının iç kısmı yukarı bakacak şekilde kuru ve temiz bir yere koyma					
15.	İdrar örneğini enjektörden steril kaba boşaltma					
16.	İdrar torbasının tüpü üzerinde özel bir giriş yeri yoksa <ul style="list-style-type: none"><li>Hastanın altına su geçirmez yatak koruyucu örtü serme</li><li>Böbrek küveti perineye yakın olacak şekilde koyma</li><li>Katater ile idrar torbasının birleşme noktasını antiseptik pamuk tampon ile silme</li><li>Katater ve idrar torbasının bağlantı yerinden ayırma</li><li>Kapalı olan kataterin klempini açma</li><li>Az miktarda idrarı sürgüye boşaltma</li><li>Katateri idrar kabına değdirmeden kataterden örnek için gerekli idrarı steril kaba alma</li><li>Katater ile idrar torbasının birleşme noktasını antiseptik pamuk tampon ile silme</li><li>Katater ile idrar torbasını birleştirme</li></ul>					
17.	Kabın kapağını kapatma					
18.	Kataterin klempini açma					
19.	Eldivenleri çıkarma					
20.	Steril idrar kabının üzerine hastanın adı, soyadını, idrarın alındığı gün ve saati yazılı etiketi yapıştırma					
21.	İstem formu ile birlikte örnek kabını uygun koşullarda laboratuvara gönderme ya da saklama					



## KALICI KATETERDEN İDRAR RNEĐİ ALMA BECERİSİ ĐRENİM REHBERİ

22.	Uygulama sonunda hastaya rahat bir pozisyon verme					
23.	Malzemeleri ortamdaki uzaklařtırma					
24.	Ellerini yıkama					
25.	Yapılan iřlemleri kaydetme					